

Transferência de Valores entre Caixas

O que é?

A transferência de Valores entre Caixas consiste no registro automático de um suprimento para outro caixa, mediante a emissão de uma Sangria no caixa de Origem (Figura 1), e de um Suprimento automático mediante confirmação no caixa de destino (Figura 2). O destinatário poderá optar entre aceitar ou recusar o suprimento. Em caso de recusa, será gerado um aviso para o emissor, e a transferência de valor não será efetuada (Figura 3).

Figura 1 - Prencher Caixa Destino (passo 1) e selecionar Cheques (Passo 2).

Sangria - Retiradas do Caixa

Destino: ☐ Cofre ☒ Outro Caixa

Caixa Destino 712 1

ANDERSON LEBER
Data/Hora Abertura: 20/12/2018 09:07:29 ECF: 02

Valor Sangria Dinheiro R\$ 120

Valor Sangria Cheques R\$ 0,00 2

Valor Total Sangria R\$ 0,00

Detalhamento Cheques

Motivo / Mensagem

Seleciona Cheques para Transferência

Selecionar	Caixa	Nr. Cheque	Nr. Lote	Valor Cheque	Data Lote
☐	731	333329	8	300,00	20181220
☐	731	335428	7	1.000,00	20181219
☐	731	337759	3	300,00	20181219
☐	731	339743	7	400,00	20181219
☐	731	341694	9	300,00	20181220

Total Cheques Selecionados R\$ 0,00

Figura 2

Transferência de Valores entre Caixas

Favor conferir o recebimento do suprimento de caixa abaixo:

Origem : 731 DARIO
Data/Hora Abertura: 07/02/2019 11:24:56 ECF: 33

Valor em Dinheiro R\$ 100,00
Valor em Cheques R\$ 1.300,00
Valor Total R\$ 1.400,00

Detalhamento Cheques

Cheque Nr.	Valor R\$	Lote
335428	1.000,00	11
337759	300,00	11
Total Cheques		1.300,00

Motivo da Recusa (Divergência)
Cheque de R\$ 300,00 veio rasgado.

Informe Motivo da Recusa.

Figura 3

Aviso

 **Atenção!**

Suprimento rejeitado.

Motivo da Rejeição: Cheque de R\$ 300,00 veio rasgado.
Caixa: 712 ANDERSON LEBER
Data/Hora Abertura: 12/02/2019 09:07:29
ECF: 03
Valor do Suprimento: R\$ 1.400,00

☐ Estou ciente deste Aviso.

Posse

Visando indentificar a posse, sempre que a transferência envolver cheques troco, será gerado um lote com a numeração dos cheques transferidos, indicando o usuário que os recebeu.

Ativação

Para ativar a função de transferência de Cheques Troco e Dinheiro entre caixas, será necessário habilitar o parâmetro **TRANSF_AUTOMATICA_SUPR_SANGRIA** ****no** ****sistema Frente de Caixa** , informando no campo ****Valor** ****o** Número de Dias da data de emissão dos cheques.

From:

<https://www.prosyst.com.br/wiki/> - Prosyst - Documentação

Permanent link:

<https://www.prosyst.com.br/wiki/enduser/erp/comercial/loja/transferencias?rev=1550064503>

Last update: 2019/02/13 13:28

