


Gerenciador de Solicitações de Movimentação do Almoxarifado (PRX036316)

Esta tela permite consultar, analisar e executar ações sobre as solicitações de movimentação de materiais (SMAs), integrando dados de estoque, produção e requisições internas do almoxarifado.



□ Estrutura da Tela

A tela principal é dividida em três seções principais:

- □ Filtros de Pesquisa
- □ SMAs Consultadas
- ⚙️ Ações Principais

Além dessas, seções complementares:

- □ Movimentos SMA
- □ Histórico de Alterações de Etapas

□ Filtros de Pesquisa

Os filtros permitem localizar solicitações específicas de movimentação de materiais. Os campos que aceitam vários registros trazem todas as solicitações que atendem a qualquer um dos valores informados.

Campo	Descrição
Estabelecimentos	Estabelecimentos de origem das solicitações.

Campo	Descrição
Situações	Filtra as SMAs por situação: Ativa, Encerrada ou Cancelada.
SMAs	Números de solicitação.
Itens	Materiais solicitados.
Clientes	Cliente informado na solicitação.
Ordens de Produção	Ordens de produção vinculadas.
Pedidos de Venda	Pedidos de venda. O pedido é considerado a partir da ordem de produção vinculada à SMA.
Ordens de Serviço	Ordens de serviço vinculadas.
Locais de Estoque	Locais de estoque de origem.
Tipo de Movimento	Requisição, Devolução ao Fornecedor, Retorno de Material ou Transferência.
Etapas	Etapas em que as solicitações se encontram.
ADs	Autorizações de despesa vinculadas.
Nr. NF Entrada	Número da nota fiscal de entrada que originou a movimentação.
Necessidade	Intervalo de datas da necessidade do material.
Cadastro	Intervalo de datas do registro da solicitação no sistema.

A tecla **F5** executa a pesquisa de qualquer lugar da tela, inclusive com o foco na grid — não é preciso voltar ao botão **Pesquisar**.

Grid de Resultados

A grid exibe as SMAs encontradas conforme os filtros aplicados. Cada linha corresponde a um item de uma solicitação e traz, entre outras informações:

- Número e sequência da solicitação;
- Material, descrição e unidade de medida;
- Tipo de movimento e etapa atual;
- Quantidades solicitada, movimentada e a movimentar, e o saldo;
- Estoque atual, local de origem e local de destino;
- Conta contábil, centro de custo, projeto e aplicação;
- Ordem de produção, pedido de venda, cliente e solicitante;
- Datas de cadastro, de necessidade e da movimentação.

Data da Movimentação

A coluna **Data da Movimentação** pode ser digitada e é a data gravada no movimento de estoque quando a SMA é baixada. Deixada em branco, a baixa usa a data de hoje.

Serve principalmente para refazer um movimento vinculado à entrada de uma AD, em que a baixa precisa sair com a data do movimento original. Datas retroativas respeitam o período fechado do estoque, que continua bloqueando o movimento.

Alteração em Massa

O botão de alteração em massa da barra da grid preenche de uma vez as SMAs selecionadas. A tela pede o que alterar, e cada campo tem a sua própria marcação:

Campo	Efeito
Data de Necessidade	Substitui a data de necessidade das solicitações marcadas.
Data da Movimentação	Preenche a data que será gravada no movimento de estoque da baixa.

O campo cuja marcação não for ligada não altera as solicitações.

Dividir SMA

O botão **Dividir SMA**, na barra da grid, quebra a solicitação focada em duas: informa-se a **quantidade da nova SMA** e a **etapa** em que ela nasce. Serve para atender parte da solicitação e deixar o restante para outro momento.

⚙️ Ações Principais

Acima da grid ficam as ferramentas gerais:

- **Configurações** — parâmetros de comportamento do módulo (veja abaixo);
- **Atalhos** — abre as telas relacionadas, sem sair do gerenciador: Manutenção de Etapas da SMA, Consulta de AD, Gerenciamento da Produção, Consulta de Movimentações de Estoque, Cadastro de Ordens de Produção, Entrada de Produção, Ficha de Movimentação do Material e Movimentação do Almoxarifado.

Na parte inferior concentram-se as operações sobre as SMAs selecionadas:

Botão	Descrição
Imprimir SMA	Gera a impressão do documento da solicitação.
Incluir SMA...	Abre o Cadastro de Solicitações de Movimentação do Almoxarifado em branco para uma solicitação nova.
Alterar SMA	Abre a solicitação selecionada no cadastro, para manutenção. O mesmo acontece com duplo clique na linha da grid.
Conferir SMA...	Abre a tela de conferência, permitindo validar itens, quantidades e locais. Altera a etapa para “Inclusão de Conferência” ou “Baixa da SMA”.
Baixar SMA	Registra a movimentação efetiva do material no estoque, na data da coluna Data da Movimentação. Altera a etapa para “Baixa da SMA”.
Devolver SMA...	Devolve as SMAs de transferência selecionadas, gerando uma nova solicitação no sentido inverso.
Cancelar SMA	Cancela a solicitação, tornando-a inativa. Altera a etapa para “Cancelamento da SMA”.
Alterar Etapa	Altera manualmente a etapa atual da SMA.
Abrir AD...	Abre a AD vinculada à solicitação selecionada.
Abrir OPs...	Abre as ordens de produção vinculadas às solicitações selecionadas.

Somente a SMA **Ativa** e em etapa que libere a rotina de manutenção pode ser alterada. Nos demais casos a tela informa o motivo e não abre o cadastro.

□ As ações podem exigir permissões específicas de acesso. Caso algum botão esteja desabilitado, verifique com o administrador do sistema.

❑ Configurações

Configuração	O que faz
Utiliza Conferência Simplificada de SMA	Deixa a conferência em uma única tela, com leitura de etiqueta, em vez do fluxo completo.
Tipos de movimento	Relaciona cada tipo de movimento da SMA com o tipo de movimento de estoque correspondente, usado na baixa.
Etapas p/ Devolução da SMA	Define para qual etapa a SMA vai na devolução da SMA de transferência.

Havendo etapas cadastradas, a devolução só é permitida com a **Etapas p/ Devolução da SMA** configurada. Sem ela, a devolução é recusada.

❑ Movimentos SMA

A seção de Movimentos SMA possui uma grid com as movimentações realizadas para a SMA selecionada na grid principal.

Cada registro representa uma movimentação de item, exibindo informações como:

- Data do Movimento
- Quantidade Movimentada
- Usuário que realizou a movimentação

Essa visualização permite acompanhar o histórico operacional da solicitação, facilitando o controle de materiais movimentados e a conferência de estoque.

❑ Histórico de Alterações de Etapas

A seção de Histórico de Alterações de Etapas exibe uma grid com todas as alterações de etapa ocorridas na SMA selecionada.

Cada registro mostra:

- Sequência da Alteração
- Data da Alteração
- Etapa (para qual a SMA foi alterada)
- Usuário Responsável
- Observações sobre a alteração

Esse histórico assegura rastreabilidade do ciclo de vida da SMA, permitindo verificar quem alterou, quando e por que determinada etapa foi atualizada.

❑ Boas Práticas

- Utilize os filtros antes de executar qualquer ação para reduzir o volume de dados carregado.
- Sempre confira as quantidades a movimentar antes de confirmar uma baixa.

- Preencha a Data da Movimentação apenas quando a baixa precisar sair com data diferente de hoje.
- Mantenha as situações de SMA atualizadas para evitar inconsistências de estoque.
- Ao cancelar uma SMA, verifique se não há movimentações já registradas.
- Utilize o Imprimir SMA como documento de controle físico, quando aplicável.

Relações

- [Cadastro de Solicitações de Movimentação do Almojarifado](#) — inclusão e manutenção da solicitação;
- [Etapas da SMA](#) — etapas e as rotinas que cada uma libera;
- [Geração Automatizada de SMA](#) — as formas automáticas de criação.

From:
<https://www.prosyst.com.br/wiki/> - **Prosyst - Documentação**

Permanent link:
<https://www.prosyst.com.br/wiki/enduser/erp/suprimentos/estoque/movimentacoesalmojarifado/sma/gerenciador>

Last update: **2026/09/11 16:56**

